

# Doporučené tiskárny pro program **Vážní hospodářství**

## Obecné informace

- Nepoužívejte ve WIN – Nastavení – Tiskárny a skenery volbu **Svěřit správu výchozí tiskárny systému Windows**
- Seznam tiskáren a výchozí tiskárna se v programu načítá vždy při spuštění programu Vážní hospodářství. Po změně výchozí tiskárny, nebo nainstalování nové tiskárny vždy program ukončete a znovu spusťte.

## Problematiku používaných tiskáren je potřeba rozdělit na několik kategorií

### 1. Z programu Vážní hospodářství tisknete všechny doklady i sestavy na formát A4

- lze používat jakoukoliv nainstalovanou tiskárnu, která má papír formátu A4 a na kterou tisknete z jiných aplikací (MS WORD,..)
- lze nastavit tisk vážních lístků na tiskárnu xxx a tisk sestav na tiskárnu yyy

### 2. Tisknete na jednu tiskárnu - Vážní lístky, nebo jiné formuláře tisknete na formát A5, ostatní sestavy tisknete na A4

V tomto případě doporučujeme používat jednoduché tiskárny, které nekontrolují vložený formát papíru, aby obsluha nemusela v náhledu tiskové sestavy měnit vložený papír A4 za A5 a opačně.

Doporučené tiskárny:

- od firmy HP - HP LaserJet Pro P1102, nebo novější HP LaserJet Pro M102w
- od firmy Samsung - Samsung SL-M2026
- od firmy xerox Xerox Phaser 3020
- na další doporučené tiskárny se informujte telefonicky, nebo e-mailem

### 3. Tisknete vážní lístky, složenky,... jiného formátu, než A4 (A5, 1/3 A4,...) na jedné tiskárně a sestavy na tiskárně A4

- Nastavte ve WIN jako výchozí tiskárnu **Tiskárnu pro tisk vážních lístků**
- Spusťte program Vážní hospodářství (program si načte přehled tiskáren a jejich parametry včetně výchozí tiskárny)
- V menu Servis – Konfigurace a úpravy sestav na záložce Parametry sestav zvolte výchozí tiskárnu pro tisk sestav

### 4. Tisk složenek

Vzhledem k složitosti konfigurace, nestandardnímu formátu, ...doporučujeme na složenky používat doporučené tiskárny – viz bod 2, případné použití jiných tiskáren předem konzultujte.

### 5. Ostatní v bodech výše nepopsané způsoby tisku, velikosti papíru a konfigurace tiskáren, např. tisky na pokladní tiskárny, případně tisky na jiné formáty papíru než A4 na multifunkčních tiskárnách vždy před nákupem tiskárny řešte na tel. 602 451138, nebo na e-mailu [info@prochazkasoftware.cz](mailto:info@prochazkasoftware.cz)